

Astra相机使用方法

官网链接: <https://orbbec3d.com/develop/>

Astra相机: https://github.com/orbbec/ros_astra_camera

普通相机: https://github.com/bosch-ros-pkg/usb_cam.git

开发者社区: <https://developer.orbbec.com.cn/download.html?id=53>

Astra SDK搭建官方视频教程: https://developer.orbbec.com.cn/develop_details.html?id=3

Create astra udev rule (单品深度相机需执行)

```
cd ~/astra_ws/src
./create.sh
```

launch启动命令

Launch文件	启动相机型号
astra.launch	Astra,Astra S,Astra mini, Astra mini S
astraplus.launch	Astra plus
astrapro.launch	Astra pro
embedded_s.launch	Deeyea
dabai_u3.launch	Dabai
gemini.launch	Gemini

1、SDK使用-Linux


运行环境: 虚拟机或双系统

开发者社区: <https://developer.orbbec.com.cn/download.html?id=53>

1.1、依赖环境

```
sudo apt-get install ros-melodic-serial ros-melodic-bfl ros-melodic-mbf-msgs ros-melodic-pointcloud-to-laserscan ros-melodic-rgbd-launch ros-melodic-libuvc-* ros-melodic-uvic-camera ros-melodic-usb-cam ros-melodic-ar-track-alvar ros-melodic-camera-calibration build-essential freeglut3 freeglut3-dev libsfm1-dev
```

去开发者社区下载SDK文件, 即 (Astra SDK和OpenNI2 SDK, 版本、系统架构要匹配)



1.2、相机SDK&Samples

文件夹名可能不相同，根据自己需求更改。

```
tar -zxvf AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04-x86_64.tar.gz
cd AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04-x86_64.tar.gz/install # 进入install文件夹
sudo sh ./install.sh
```

输出结果包含以下两行，注意把倒数第二个路径里的install删掉：

```
export ASTRA_SDK_INCLUDE=/home/yahboom/astra/AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04-x86_64/install/include
export ASTRA_SDK_LIB=/home/yahboom/astra/AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04-x86_64/install/lib
```

删掉install之后：

```
export ASTRA_SDK_INCLUDE=/home/yahboom/astra/AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04-x86_64/include
export ASTRA_SDK_LIB=/home/yahboom/astra/AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04-x86_64/lib
```


将输出结果复制到~/.bashrc尾部

```
gedit ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

amples目录中即是示例程序，需要依赖include和lib目录


- SFML效果演示

bin文件夹如下：



注意：bin文件夹下均可采取sudo ./或./的方式启动，启动后綴帶有-SFML的文件，有画面显示；方式都类似，其他效果可以进行测试。在虚拟机会有启动不成功得现象，请多试几次，目前不清楚什么原因，在双系统下比较容易启动。

```
cd ~/AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04-x86_64/bin/  
./SimpleBodyViewer-SFML # 骨骼检测  
./SimpleHandViewer-SFML # 手指跟随
```



1.3、OpenNI相机测试工具

安装OpenNI

```
unzip OpenNI_2.3.0.55.zip
cd OpenNI_2.3.0.55/Linux/OpenNI-Linux-x64-2.3.0.55
chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
```


重新拔插设备

初始化OpenNI环境

```
source OpenNIDevEnvironment
```

编译运行

```
cd Samples/Simpleviewer
make
cd Bin/x64-Release
./Simpleviewer
```




2、AstraSDK-win

<https://developer.orbbec.com.cn/download.html?id=31>

2.1、安装驱动



下载完毕后，双击安装即可。成功的标志如下



2.2、下载SDK

3D 视觉开发者社区

产品中心

开发者中心

大讲堂

论坛

技术文库

活动

帮助与支持

Q

开发板 >

SDK >

Astra SDK 2.1 >

Android

Linux

Unity

Windows

OpenNI2 SDK >

Orbbec SDK >


工具

驱动


Windows

文件名	发布日期	版本大小
AstraSDK-v2.1.3-vs2015-win64.zip	2021-07-12	111.29MB
●支持Astra+设备 ●支持根据pid及对应的深度、彩色分辨率返回支持分辨率列表 ●修改部分设备输出数据分辨率适配问题； ●优化示例的使用体验；		
⬇ 下载		
AstraSDK-v2.1.3-vs2015-win32.zip	2021-07-12	96.05MB
AstraSDK-v2.1.3-vs2013-win64.zip	2021-07-12	99.7MB
AstraSDK-v2.1.3-vs2013-win32.zip	2021-07-12	96.36MB

下载完毕后，解压该文件夹，



进入bin文件夹，双击后缀带有exe的任意文件测试即可。



3、OrbbecViewer-win

<https://developer.orbbec.com.cn/download.html?id=31>

开发板 >

SDK >

工具

驱动

OpenNI2 SDK


文件名	发布日期	版本大小
Orbbec Viewer_v1.1.1	2020-09-21	38.93 MB

[下载](#)

Orbbec SDK

文件名	发布日期	版本大小
OrbbecViewer_v1.0.2_Android.apk	2021-09-30	61.58MB
OrbbecViewer_1.0.2_Linux.zip	2021-09-30	155.92MB
OrbbecViewer_1.0.2_Windows.zip	2021-09-30	36.55MB

解压，进入OrbbecViewer_v1.1.1文件夹，双击即可。



4、网页监控

环境搭建

```
sudo apt-get install ros-melodic-async-web-server-cpp ros-melodic-web-video-server ros-melodic-usb-cam
```

启动相机


```
roslaunch astra_camera astrapro.launch    # Astra
roslaunch usb_cam usb_cam-test.launch     # USB
```

启动web_video_server

```
roslaunch web_video_server web_video_server
```

查看

本地web浏览器查看

http://localhost:8080/

必须在同一个局域网下，其他设备查看

http://192.168.2.103:8080/

（192.168.2.103为该主控的IP地址）

注意：建议使用谷歌浏览器或手机QQ浏览器，其他浏览器可能无法打开图像